

# SHELLAC

## יישום והסרה

שילוב של מריחה פשוטה עם אפקט מדהים של ברק קריסטלי באיכות גבוהה שאין דומה לו. פיתוח חדשני וייחודי של פורמולה בעלת עמידות גבוהה.



יישום על ציפורני הידיים:

### צעד 1:

הכנת הציפורן P.E.P (ללא חספוס של משטח הציפורן)

1. P - Perform - ביצוע מניקור

א. בקשי מהלקוחה לרוחץ ידיים במים וסבון ולנגב במגבת יבשה.



ב. הניחי לחיפה אחת של COOLBLUE, גל ניקוי לידיים ללא שטיפה, בכדי לנקות את הידיים ולחטא מפני חיידקים.



ג. הסירי כל שארית של לק מהציפורן הטבעית תוך שימוש באצטון או OFFLY או FAST או SCRUB FRESH על פד נטול סיבים.



ד. במידת הצורך, יש לגזוז את האורך של כל ציפורן באמצעות קוצץ ציפורניים.

\* מניקור יבש הינו פתרון נהדר ללקוחות בעלות ציפורניים בריאות ויפות עם מינימום רקמות מתות באזור הקוטיקולה. מניקור יבש יקצר משמעותית את זמן השירות ללקוחותיך.

ה. יש לשייף ולעצב את הקצה החופשי בכל הציפורניים באמצעות פצירה בעלת 240 גריט (Koala buffer/Kanga)

ו. הניחי טיפה של Cuticle Away (מסיר קוטיקולה) באזור הקוטיקולה באופן שווה בכל הציפורניים

ז. בעדינות יש לדחוף את העור המת בעזרת דוחף עור לאורך לוחית הציפורן כלפי מטה, לכיוון אזור הקוטיקולה והקפלים הצדדים בכדי להסיר את כל השכבות המתות מלוחית הציפורן ומאזור הקוטיקולה.

יש להסיר כל שארית של ה Cuticle Away מהציפורניים ובעזרת מספריים קטנות יש להסיר את השכבות המתות Eponychium והקירות הצדדיים.

ח. כיוון שה Cuticle Away הינו חומר פעיל, יש לנטרלו באמצעות מים וסבון ולאחר מכן לייבש במגבת נייר יבשה.

ט. תוך שימוש בצבתית מניקור מתאימה ובעדינות, יש להסיר שאריות וקצוות בולטים. בזמן הסרת הקוטיקולה יש להיות עדינים במיוחד בכדי להימנע מלפגוע ברקמות חיות, פעולה שעלולה לגרום לזיהום ולחדירה של חיידקים.



### צעד 3:

## מריחה של שכבת צבע – SHELLAC Color Coat

1. יש לערבב היטב את הבקבוק לכדי ערבוב מלא.



2. יש למרוח שכבה אחת דקה של שכבת צבע SHELLAC™ Color Coat בקצה החופשי של הציפורן ועל גבי משטח הציפורן (שכבה זאת תהיה חצי שקופה למראה אם המריחה הייתה נכונה).



3. יש לחזור על הפעולה על 5 אצבעות בכל פעם וליבש במנורת הייבוש למשך 1 דקה (מנורת הLED של CND – כפתור מס' 2S) אין להסיר את השכבה הדביקה העליונה בשלב זה.



4. יש למרוח שכבה נוספת של שכבת צבע SHELLAC™ Color Coat על גבי משטח הציפורן. השכבה השנייה תספק כיסוי מלא ואחיד של הציפורן בצבע. יש לדייק ולתחום את כל שטח הציפורן כדי להבטיח כיסוי מלא ומדויק בכל שכבה ולהימנע מנגע על גבי העור תוך השארת מרווח קטן בין הג'ל לאזור הקוטיקולה.



5. יש לחזור על הפעולה על 5 אצבעות בכל פעם וליבש במנורת הייבוש למשך 1 דקה (מנורת הLED של CND – כפתור מס' 2S) אין להסיר את השכבה הדביקה העליונה בשלב זה.



2. Purify- P | Eliminate - E - חיטוי וייבוש יש לחטא ולייבש את משטח הציפורן

א. באופן זמני מייבשים את השכבה העליונה של הציפורן עם SCRUBFRESH™ באמצעות פד ללא סיבים. יש למשוך בעדינות את הקפלים הצדדיים ולשפשף ביסודיות בכדי להיות בטוחים שכל האזורים של הציפורן נקיים ומחוטאים לחלוטין.

### צעד 2:

## מריחת שכבת בסיס – SHELLAC BASE COAT

על מנת להגביר את מהירות ויעילות השרות, יש למרוח על פי שיטת המריחה ב 5 צעדים – השיטה פשוטה ליישום, מדויקת ומאפשרת תוצאות מושלמות במריחת SHELLAC.

1. יש לערבב היטב את הבקבוק .



2. יש להניח שכבה אחת דקה של שכבת בסיס SHELLAC™ Base Coat בקצה החופשי של הציפורן ועל גבי משטח הציפורן .



3. יש לחזור על הפעולה על 5 אצבעות בכל פעם וליבש במנורת הייבוש למשך 10 שניות (מנורת הLED של CND – כפתור מס' 1). אין להסיר את השכבה הדביקה העליונה בשלב זה.

\* בשימוש במנורת UV יש לייבש למשך 2 דקות (שלב 4)

## פראנץ מניקור

1. יש לנער את הבקבוק במרץ



2. יש למרוח שכבה אחת דקה של צבע בסיס לפרנץ' על פי בחירה על הקצה החופשי של הציפורן ועל משטח הציפורן.



3. יש לחזור על הפעולה על 5 אצבעות בכל פעם וליבש במנורת הייבוש למשך 1 דקה (מנורת LED של CND – כפתור מס' 2S) אין להסיר את השכבה הדביקה העליונה בשלב זה.



4. יש למרוח שכבה נוספת, של שכבת צבע בסיס SHELLAC™ Color Coat על גבי משטח הציפורן. השכבה השנייה תספק כיסוי מלא ואחיד של צבע לציפורן. יש לדייק ולתחום את כל שטח הציפורן כדי להבטיח כיסוי מלא ומדויק בכל שכבה ולהימנע מנגע על גבי העור תוך השארת מרווח קטן בין הגליל לאזור הקוטיקולה.



5. יש לחזור על הפעולה על 5 אצבעות בכל פעם וליבש במנורת הייבוש למשך 1 דקה (מנורת LED של CND – כפתור מס' 2S) אין להסיר את השכבה הדביקה העליונה בשלב זה.



6. יש למרוח שכבה דקה של צבע לבן אטום SHELLAC™ Color Coat לאורך הקצה חופשי של הציפורן מצד לצד ובכך ליצור את קו החיך הראשוני. תוך שיטוח של המכחול ודייק מירבי. בכדי לשפר את קו החיך ולדייק אותו יש לקחת מכחול אובלי המיועד לגליל, לטבול אותו באלכוהול 99% ולעבור עם קצה המכחול לאורך כל קו החיך ולשפרו ככל שניתן לכדי קו חיך מושלם.

\* טיפ: כאשר השכבה של הצבע הלבן באה על גבי השכבה הוורודה ולא ישירות על שכבת הבסיס, פעולה שתמנע חידוש והרס של שכבת הבסיס בזמן הדיוק של קו החיך עם המכחול והאלכוהול.



7. יש לחזור על הפעולה על 5 אצבעות בכל פעם וליבש במנורת הייבוש למשך 1 דקה (מנורת LED של CND – כפתור מס' 2S) אין להסיר את השכבה הדביקה העליונה בשלב זה.

\* בשימוש במנורת UV יש לייבש למשך 2 דקות (שלב 4)

## צעד 4:

### יצירת שכבת טופ - SHELLAC™ Top Coat

1. יש לנער ולערבב את הבקבוק



2. יש למרוח שכבה אחת דקה של טופ על הקצה החופשי של הציפורן ועל משטח הציפורן




3. יש לחזור על הפעולה על 5 אצבעות ולייבש כל יד למשך 1 דקה (במנורת LED של CND – כפתור מס' 3)



4. יש להסיר את השכבה העליונה הדביקה באמצעות פד נטול סיבים הטבול באלכוהול 99%.



5. לצורך טיפוח הציפורן והעור שמסביב לה יש למרוח שמן הזנה באזור הקוטיקולה והציפורן וכמו כן להמליץ ללקוחה לרכוש בקבוק לטיפול ביתי בכדי שתוכל להמשיך להזין את עורה וציפורניה באופן יומיומי.



**4.** יש להשאיר את נייר הכסף על גבי האצבעות למשך זמן בהתאם לטופ שהשתמשת במהלך היישום.

זמן הסרה	SHELLAC™ TOP
5 דקות	™XPRESS5
8 דקות	ORIGINAL
15 דקות	™DURAFORCE
8-10 דקות	טופ באפקט

**5.** בביטחון יש למשוך את נייר הכסף מכל ציפורן תוך הפעלה של מעט לחץ בזמן ממשיכה.



**6.** אם יש צורך, בעדינות, באמצעות דוחף עור, יש לגרד את השאריות שנותרו על משטח הציפורן עם כיוון הצמיחה הטבעית של הציפורן. יש לשים לב לא לגרד שכבות חיוניות ממשטח הציפורן.



**7.** שפשף את הציפורן עם פד נטול סיבים הספוג באצטון או רימובר בכדי לנקות את משטח הציפורן מאבק ושאריות.

## הסרה:

### צעד 1:

## הסרה של SHELLAC



**1.** יש לאפשר ללקוחה לשטוף את ידיה במים וסבון ולנגב במגבת יבשה.




**2.** יש לעסות קלות עם COOL BLUE את ידי הלקוחה לחיטוי מלא של ידיה.

**3.** יש לעטוף כל אצבע בפד עטוף בנייר כסף (CND™ Foil Remover Wrap).



**א.** יש לספוג את הפד באצטון או רימובר להסרת לק ג'ל (OFFLY FAST)



**ב.** למקם את גב הציפורן על גבי הפד, כאשר הפד יושב בדיוק מתחת לקצה החופשי של הציפורן.



**ג.** לקפל את הפד מעל הציפורן



**ד.** לעטוף באמצעות נייר הכסף מסביב לאצבע בצורה הדוקה ככל שניתן.

**ה.** ללחוץ את המרכז העליון של נייר הכסף בכדי להבטיח שנייר הכסף מוצמד היטב לציפורן.

## יישום על גבי הבהונות

### צעד 1:

## הכנת הציפורן P.E.P

### 1. P - Perform - ביצוע פדיקור

א. יש לשטוף את רגלי הלקוחה עם מים וסבון. או לחילופין להשרות את רגליה בתוך אמבטיית פדיקור עם מלח אמבט לבחירה ולנגב במגבת יבשה.



ב. יש לחטא את ידיך בג'ל ללא שטיפה COOL BLUE.



ג. הסירי כל שארית של לק מציפורני הבהונות תוך שימוש באצטון או OFFLY או FAST או SCRUB FRESH על פד נטול סיבים.



ד. במידת הצורך, יש לגזוז את האורך של כל ציפורן באמצעות קוצץ ציפורניים.



ה. יש לשייף ולעצב את הקצוות החופשיים בכל הציפורניים באמצעות פצירה בעלת 240 גריט (Koala buffer/Kanga)

ו. הניחי טיפה של Cuticle Away (מסיר קוטיקולה) באזור הקוטיקולה באופן שווה בכל הבהונות.

ז. בעדינות יש לדחוף את העור המת בעזרת דוחף עור לאורך לוחית הציפורן כלפי מטה, לכיוון אזור הקוטיקולה והקפלים הצדדיים בכדי להסיר את כל השכבות המתות מלוחית הציפורן ומאזור הקוטיקולה.

ח. יש להסיר כל שארית של ה Cuticle Away מהציפורניים ובעזרת מספריים קטנות יש להסיר את השכבות המתות באזור ה Eponychium והקירות הצדדיים.

ט. כיוון שה Cuticle Away הינו חומר פעיל, יש לנטרלו באמצעות מים וסבון ולאחר מכן לייבש במגבת נייר יבשה.



י. תוך שימוש בצבתית מניקור מתאימה ובעדינות, יש להסיר שאריות וקצוות בולטים. בזמן הסרת הקוטיקולה יש להיות עדינים במיוחד בכדי להימנע מלפגוע ברקמות חיות, פעולה שעלולה לגרום לזיהום ולחדירה של חיידקים.



2. E - Eliminate - Purify - P I - חיטוי וייבוש יש לחטא ולייבש את משטח הציפורן ולהסיר שאריות אבק מהעור ומהציפורניים.

א. באופן זמני מייבשים את השכבה העליונה של הציפורן עם SCRUBFRESH™ באמצעות פד ללא סיבים. יש למשוך בעדינות את הקפלים הצדדיים ולשפשף ביסודיות בכדי להיות בטוחים שכל האזורים של הציפורן נקיים ומחוטאים לחלוטין.

### צעד 2:

## שכבת בסיס

על מנת להגביר את מהירות ויעילות השרות, יש למרוח על פי שיטת המריחה ב 5 צעדים – השיטה פשוטה ליישום, מדויקת ומאפשרת תוצאות מושלמות במריחת SHELLAC.



1. יש לערבב היטב את הבקבוק.




2. יש להניח שכבה אחת דקה של שכבת בסיס SHELLAC™ Base Coat בקצה החופשי של הציפורן ועל גבי משטח הציפורן.

3. יש לחזור על הפעולה על 5 אצבעות בכל פעם וליבש במנורת הייבוש למשך 10 שניות (מנורת ה LED של CND – כפתור מס' 1). אין להסיר את השכבה הדביקה העליונה בשלב זה.

### צעד 3:

#### שכבת צבע

1. יש לערבב היטב את הבקבוק לכדי ערבוב מלא.



2. יש למרוח שכבה אחת דקה של שכבת צבע SHELLAC™ Color Coat בקצה החופשי של הציפורן ועל גבי משטח הציפורן (שכבה זאת תהיה חצי שקופה למראה אם המריחה הייתה נכונה).



3. יש לחזור על הפעולה על 5 אצבעות בכל פעם וליבש במנורת הייבוש למשך 1 דקה (מנורת הLED של CND – כפתור מס' 2S) אין להסיר את השכבה הדביקה העליונה בשלב זה.



4. יש למרוח שכבה נוספת, של שכבת צבע SHELLAC™ Color Coat על גבי משטח הציפורן. השכבה השנייה תספק כיסוי מלא ואחיד של הציפורן בצבע. יש לדייק ולתחום את כל שטח הציפורן כדי להבטיח כיסוי מלא ומדויק בכל שכבה ולהימנע מנגע על גבי העור תוך השארת מרווח קטן בין הגלל לאזור הקוטיקולה




5. יש לחזור על הפעולה על 5 אצבעות בכל פעם וליבש במנורת הייבוש למשך 1 דקה (מנורת הLED של CND – כפתור מס' 2S) אין להסיר את השכבה הדביקה העליונה בשלב זה.

### צעד 4:

#### יצירת שכבת טופ- SHELLAC™ Top Coat

1. יש לנער ולערבב את הבקבוק




2. יש למרוח שכבה אחת דקה של טופ על הקצה החופשי של הציפורן ועל משטח הציפורן

\* בשימוש במנורת UV יש לייבש למשך 2 דקות (שלב 4)



3. יש לחזור על הפעולה על 5 אצבעות ולייבש כל יד למשך 1 דקה (במנורת LED של CND – כפתור מס' 3)

4. יש להסיר את השכבה העליונה הדביקה באמצעות פד נטול סיבים הטבול באלכוהול 99%.



5. לצורך טיפוח הציפורן והעור שמסביב לה יש למרוח שמן הזנה באזור הקוטיקולה והציפורן וכמו כן להמליץ ללקוחה לרכוש בקבוק לטיפול ביתי בכדי שתוכל להמשיך להזין את עורה וציפורניה באופן יומיומי.

הסרה מהבהונות

### צעד 1:

#### הסרת ה SHELLAC

1. יש לשטוף את רגלי הלקוחה עם מים וסבון. או לחילופין להשרות את רגליה בתוך אמבטיית פדיקור עם מלח אמבט לבחירה ולנגב במגבת יבשה.



2. יש לחטא את ידיך בג'ל ללא שטיפה . COOL BLUE

3. יש לעטוף את הבהון בגדולה עם נייר כסף עם פד נטול סיבים שמוצמד אליו (CND™ Foil Remover Wrap).



השימוש בנייר כסף ( CND™ Foil Remover Wrap).

א. יש לספוג את הפד באצטון או רימובר להסרת לק ג'ל ( OFFLY FAST)

ב. יש למקם את נייר כסף מתחת לבהון כאשר הקצה הפד נמצא מיד תחת הקצה החופשי

ג. יש לקפל את הפד מעל משטח הציפורן ולעטוף מסביב לכל הבהון, תוך מקסימום הידוק בזמן העיטוף.

ד. ללחוץ את המרכז העליון של נייר הכסף בכדי להבטיח שנייר הכסף מוצמד היטב לציפורן.

## החומרים הדרושים

COOLBLUE™ - ג'ל ללא שטיפה  
OFFLY FAST™ - מסיר ג'ל  
Cuticle Away™ - מסיר קוטיקולה  
SCRUBFRESH™ - מחטא ומייבש  
פצירות  
תבניות שקופות  
מכחול מס 6 לבניה בג'ל  
BRISA™ Bond  
BRISA™ Sculpting Gels  
BRISA™ Gloss  
SOLAROIL™ שמן הזנה

## ציוד נדרש

CND™ LED מנורת ייבוש  
מגבת נייר  
סבון  
פדים ללא סיבים  
מברשת לאבק  
99% אלכוהול  
דוחף עור  
צבתית למניקור  
קליפסים

## בשימוש עם פד נטול סיבים ונייר כסף:

א. יש לספוג את הפד באצטון או רימובר להסרת לק ג'ל (OFFLY FAST)

ב. יש למקם את הפד הספוג על כל הבהונות הקטנות שנותרו

ג. לחתוך נייר כסף בגודל שיספיק בכדי לעטוף את כל 4 הבהונות שנותרו

ד. מקם את נייר הכסף מתחת לבהונות ולעטוף באמצעותו הכי מהודק שאפשר את 4 הבהונות יחד כך שהפדים לא יזוזו ממקומם.



4. יש להשאיר את נייר הכסף עם הפד על הבהונות בהתאם לסוג הטופ שהשתמשת במהלך היישום

זמן הסרה	SHELLAC™ TOP
5 דקות	™XPRESS5
8 דקות	ORIGINAL
15 דקות	™DURAFORCE
8-10 דקות	טופ באפקט

5. בביטחון יש למשוך את נייר הכסף מכל ציפורן תוך הפעלה של מעט לחץ בזמן ממשכה.

6. בתנועה סיבובית קלה יש למשוך את נייר הכסף מהבהונות. אם נשארו שאריות של ה SHELLAC על גבי משטח הציפורן, עטוף מחדש ואפשר לאצטון להשפיע לעוד מספר דקות.

7. אם יש צורך, בעדינות, באמצעות דוחף עור, יש לגרד את השאריות שנותרו על משטח הציפורן עם כיוון הצמיחה הטבעית של הציפורן. יש לשים לב לא לגרד שכבות חיוניות ממשטח הציפורן.



8. שפשף את משטח הציפורן עם פד נטול סיבים הספוג באצטון או רימובר בכדי לנקות את משטח הציפורן מאבק ושאריות.